



# **Stream Vision 2**

## **per Android**

### **Manuale utente**

# Contenuto

[Come installare l'App Stream Vision 2](#)

[Come accoppiare lo strumento ottico e il dispositivo mobile](#)

[Come controllare il vostro strumento ottico tramite un dispositivo mobile](#)

[Come aggiornare il firmware del dispositivo ottico](#)

[Come trovare il manuale utente per il dispositivo](#)

[Come trasferire su un dispositivo mobile i file memorizzati](#)

[Come modificare un video registrato](#)

[Come condividere file attraverso la App Stream Vision 2](#)

[Come trasferire su Cloud i file memorizzati](#)

[Come guardare foto e video registrati](#)

[Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità](#)

# Come installare l'App Stream Vision 2

## **Passo 1**

Scaricare la App Stream Vision 2 da [Google Play](#).

## **Passo 2**

Toccare l'icona di Stream Vision 2 sul dispositivo Android per avviare Stream Vision 2.

11:16

99%

Search



Stream Vision  
2



# **Come accoppiare lo strumento ottico e il dispositivo mobile**

## **Passo 1**


Accendere lo strumento ottico premendo il tasto di accensione.

## **Passo 2**

Dalle impostazioni dello strumento attivare il Wi-Fi.

## **Passo 3**

Sul vostro smartphone andare in “Impostazioni” -> “Wi-Fi” e connettersi alla rete dello strumento, contrassegnata dal nome di quest’ultimo.



#### **Passo 4**

Lanciare la App Stream Vision 2.

#### **Passo 5**

Toccare il pulsante “Connetti dispositivo”.



---


La password predefinita dello strumento ottico è 12345678.

# **Come controllare il vostro strumento ottico tramite un dispositivo mobile**

## **Passo 1**

Toccare “Viewfinder”; una volta aperto potete vedere le immagini trasmesse in tempo reale dallo strumento ottico, modificare le impostazioni di immagine dello strumento, avviare la registrazione video e scattare fotografie.






## Passo 2

Toccare l'icona delle impostazioni  in alto a destra per cambiare altre impostazioni del dispositivo ottico. Apparirà la sezione delle impostazioni.



### Passo 3

#### Funzione di rilevamento dei movimenti

Per seguire oggetti in movimento nel campo visivo del dispositivo, muovere il selettore a fianco della voce “Rilevamento movimenti” nella posizione . Gli oggetti in movimento verranno mostrati in un riquadro blu.




Alle voci sottostanti possono essere regolati alcuni parametri:

- Selezionare il livello di sensibilità del rilevamento dei movimenti
- Abilitare la modalità passiva automatica a intervalli predefiniti. Nella modalità passiva il display è bloccato per evitare di uscire inavvertitamente dall'applicazione
- Abilitare/disabilitare le notifiche sonore o con vibrazione.
- Attivare automaticamente la registrazione video quando un oggetto in movimento viene rilevato.


# Come aggiornare il firmware del dispositivo ottico


## Passo 1

Connettere il dispositivo ottico con il dispositivo mobile (smartphone o tablet) tramite Wi-Fi.



## Passo 2

Lanciare l'applicazione, toccare l'icona "Connetti dispositivo" e controllare la presenza del dispositivo nella lista all'interno del menu "Impostazioni" .



## Passo 3


Se non disponete dell'accesso a Internet via rete mobile, disconnettere il telefono dalla rete WiFi del dispositivo ottico e connettersi a Internet.

## Passo 4

Aprire la App Stream Vision 2.

## Passo 5

Andare alla sezione “Impostazioni” nel menu in basso di Stream Vision 2.




## **Passo 6**

Selezionare il vostro dispositivo in “I miei dispositivi”.



## Passo 7

Toccare “Controlla l’aggiornamento del software”.



## **Passo 8**

Se un nuovo firmware è disponibile, il link si modificherà in “Installa l’aggiornamento del software”. Connettersi al dispositivo ottico.

## **Passo 9**

Toccare “Installa l’aggiornamento del software”





L'applicazione trasferisce il firmware al vostro dispositivo ottico; questo processo può richiedere diversi minuti.

Quando l'installazione dell'aggiornamento è completa, la numerazione del firmware nelle informazioni del dispositivo verrà modificata.

---

**Importante!** Prima di procedere all'aggiornamento assicurarsi che lo strumento ottico sia completamente carico.


La password predefinita di quest'ultimo è 12345678.

# Come trovare il manuale utente per il dispositivo

**È necessaria una connessione Internet per utilizzare questa funzione.**


## **Passo 1**

Entrare nella scheda 'Impostazioni' dal menu in basso di Stream Vision 2.



## Passo 2

Selezionare il vostro dispositivo dalla lista 'I miei dispositivi'.



## Passo 3

Cliccare sulla voce 'Manuale Utente'. Il manuale si aprirà in una finestra del browser.

10:21

12%



## Merger LRF XP50

Connected

Connect automatically



Firmware version

2.0.001



Check firmware update

Automatic download of update



Updates will be downloaded automatically in the background

Brand name

Pulsar

SKU

77465

Serial number

789000120

Hardware version

BFV002.002

API version

3

User manual




# **Come trasferire su un dispositivo mobile i file memorizzati**

## **Passo 1**

Avviare la App Stream Vision 2.


## **Passo 2**

Toccare “Connetti dispositivo”.





### **Passo 3**

Andare al menu "Dispositivo" -> "Spazio di archiviazione del dispositivo".



#### **Passo 4**

Selezionare con una pressione prolungata la foto o il video che si desidera caricare. Toccare l'icona  per trasferire i file al dispositivo mobile.




## Passo 5


Andare nella sezione “Galleria” per controllare i file caricati.

## Passo 6


**Svuotare la coda di download**


Se dovete eliminare dei file dalla coda di download, cliccate sull'icona .





## Passo 7


Far scorrere il file prescelto verso sinistra e cliccare “Elimina”, oppure cliccare sull'icona  per eliminare tutti i file dalla coda di download.



# Come modificare un video registrato


## Passo 1

Andare nella sezione “Galleria” nel menu in basso di Stream Vision 2.



## Passo 2

Selezionare il video che si vuole modificare.



### Passo 3

Toccare “Modifica”.



#### **Passo 4**

Selezionare il segmento di video desiderato nel menu in basso.




## Passo 5

Toccare “Salva” ✓ e scegliere le opzioni di salvataggio.

# Come condividere file attraverso la App Stream Vision 2


## Passo 1

Andare nella sezione “Galleria” nel menu in basso di Stream Vision 2.



## Passo 2

Selezionare la foto o il video che si desidera condividere.




## Passo 3

Toccare l'icona "Condividi".

## Passo 4

Selezionare l'applicazione desiderata nel menu "Condividi tramite".






Stream Vision 2 consente di condividere i file memorizzati tramite svariate applicazioni presenti sul vostro dispositivo mobile (social media, client di posta, messaggistica, servizi di archiviazione su cloud).

# Come trasferire su Cloud i file memorizzati


## Passo 1

Andare nella sezione “Galleria” nel menu in basso di Stream Vision 2.




## Passo 2

Se non possedete un account su Cloud oppure non avete fatto il login, andate alla sezione “Cloud” in alto.




### **Passo 3**

Registrarsi o accedere al proprio account su Cloud.





#### **Passo 4**

Andare al menu "Dispositivo" -> "Spazio di archiviazione del dispositivo".



## Passo 5

Selezionare con una pressione prolungata la foto o il video che si desidera caricare. Toccare l'icona  per trasferire i file al dispositivo mobile.




## **Passo 6**

Quando il trasferimento è completo, scollegare il dispositivo e connettersi a Internet.


## **Passo 7**

Andare alla sezione "Galleria" -> "Smartphone".



## Passo 8


Selezionare con una pressione prolungata la foto o il video che si desidera caricare.



## Passo 9


Toccare l'icona "Caricare su Cloud"  per caricare i file sullo spazio di archiviazione su Cloud.







## Passo 10


**Svuotare la coda di download**

Se dovete eliminare dei file dalla coda di download, cliccate sull'icona .



## Passo 11

Far scorrere il file prescelto verso sinistra e cliccare “Elimina”, oppure cliccare sull'icona  per eliminare tutti i file dalla coda di download.



---

È possibile gestire la vostra Cloud su <https://streamvisioncloud.com/>

# Come guardare foto e video registrati

## Con un computer


1. Accendere il dispositivo.
2. Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
3. Selezionare la modalità «Memory card» nella finestra che appare sul display del dispositivo.
4. La scheda di memoria del dispositivo apparirà tra le risorse del computer come unità USB esterna.
5. Accedere alla cartella di archiviazione USB del dispositivo per vedere i file o per trasferirli alla memoria del computer.

**Attenzione!** Non scollegare il dispositivo dal cavo USB durante il trasferimento file.


---


## Con uno smartphone


1. Installare l'applicazione **Stream Vision 2**.
2. Accendere il dispositivo.
3. **Connettere** il vostro smartphone al dispositivo utilizzando l'App Stream Vision 2.



4. Accedere al menu «Dispositivo» -> «Galleria dispositivo».



**5.** Selezionare con una pressione prolungata la fotografia o il video che si desidera scaricare. Cliccare  per scaricare i file sul dispositivo mobile.



**6.** Accedere alla «Galleria» per vedere I file scaricati.

# Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità

Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche al software e all'applicazione mobile del dispositivo, senza obbligo di previa comunicazione al Cliente (nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, se applicabili).

**Limitazione di responsabilità.** Soggetto alle norme e ai regolamenti obbligatoriamente applicabili, il produttore non è responsabile per azioni, reclami, cause giudiziarie, procedimenti, costi, spese, danni o obblighi (se ve ne sono), causati dall'utilizzo del prodotto. L'utilizzo del prodotto e le azioni intraprese con esso sono di esclusiva responsabilità del Cliente. L'unico impegno del Produttore si limita alla fornitura del/i prodotto/i e dei relativi servizi in base ai termini e alle condizioni delle transazioni concluse, incluse le disposizioni stabilite nelle condizioni di garanzia. La fornitura al Cliente di prodotti venduti e di servizi erogati dal Produttore non è da intendere, interpretare o considerare, sia espressamente che implicitamente, come un beneficio o un obbligo nei confronti di terzi (oltre a Distributore, Rivenditore, Acquirente). La responsabilità del Produttore per qualsiasi danno, indipendentemente dalla forma in cui si manifesta o dall'azione che lo causa, non eccederà i pagamenti o altre spese versate al Produttore per il/i prodotto/i e/o i servizi.



IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER LA PERDITA DI REDDITO O PER I DANNI INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI, ANCHE NEL CASO CHE IL PRODUTTORE SAPESSSE O AVREBBE DOVUTO SAPERE CHE TALI DANNI ERANO POSSIBILI, E ANCHE NEL CASO CHE I DANNI DIRETTI NON SODDISFINO I REQUISITI PER UN RIMEDIO.